Beeldschermresolutie (Dpi)

Om goed met het programma te kunnen omgaan en alles in de juiste verhoudingen te krijgen moet de beeldscherm resolutie op 96 Dpi (Dots per Inch) staan. Is dit ongelijk als 96 Dpi dan wordt hieronder voor de versies Windows XP (Afb.1) en Windows 7 / 8 /10 de wijzigingen stap voor stap voorgedaan.

Voor Windows XP gebruikers

- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van uw computer.
- Onderstaand scherm verschijnt nu (Afb.1).
- Klik op tabblad Instellingen, vervolgens op de button Geavanceerd.

genschappen voor Beeldscherm 🔹 🤶	
Thema's Bureaublad Schermbeveiliging Vormgeving Instellingen	
Versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat de inceling overeenkomt met de werkelijke plaatsing van de monitors.	
Beeldscherm:	
Minder Meer Hooast (32 bits)	
Dit apparaat als hoofdmonitor gebruiken Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor Herkennen Probleem oplossen	

- Onderstaand scherm verschijnt nu (Afb.1a).

- Selecteer met Dpi-instelling de optie Normaal (96 dpi)
- Klik als laatste op de button Toepassen (rechtsonder)

	Adapter	Beeldscherm	Probleem oplossen	Kleurbeheer	-
Weerge	even				
Als de l compei tabblad	ekst op he hsatie het a Vormgevir	et beeldscherm v aantal punten pe ng als u alleen d	vanwege de schermre er inch (dpi) verhogen e tekengrootte van d	esolutie niet goed leesbaar is, kunt u ter n. Klik op Annuleren en ga naar het Je letters wilt wijzigen.	
Dpi-insl	elling:				
Norma	al (96 dpi)		× 🔨		
Normal	e grootte (S	96 dpi)			
Compa Sommig van de Nadat i	ibiliteit je program beeldsche k de beeld	ma's werken mo rminstellingen n scherminstelling	igelijk niet meer corre et opnieuw opstart. en heb gewijzigd:	ct als u de computer na het wijzigen	
ODe	computer o	opnieuw opstatte	en en daarna de nieu:	we beeldscherminstellingen toepassen	
OFer	nieuwe Det st vragen v	eiuscherminstelli voordat de nieuw	nyen toepassen zono Je beeldschetminstelli	ingen worden toegenast	
Sommig Meer in	je spellen (formatie ov	en andere progr /e: het starten v	amma's moeten in de an programma's in de	256-kleurenmodus worden gestart. 2 <u>56-kleurenmodus</u> .	

Voor Windows 7 en 8 gebruikers

- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van uw computer.
 U ziet nu het submenu (Afb.2) verschijnen
 Klik vervolgens op het item Schermresolutie
 Nu verschijnt het formulier (Afb.2a)

- Klik dan bovenaan het scherm op Beeldscherm
- Selecteer de optie Laag 100% (Standaard) aan.
- Klik als laatste op de button Toepassen

Beeld Sorteren op Vernieuwen	+ +
Plakken Snelkoppeling plakken Verwijderen ongedaan maken	Ctrl+Z
Grafische Eigenschappen Grafische opties	×
Nieuw Schermresolutie	•
Gadgets Aan persoonlijke voorkeur aanpassen	

Afb.	2
------	---





Voor windows 10 gebruikers

De beeldschermresolutie moet op 100% zijn ingesteld (Afb.3)

linst	eilingen	
ශ	Start	Beeldscherm
	nstelling zoeken	Helderheid en kleur
Sy	steem	Helderheid wijzigen
Q	Beeldscherm	Nachtlamp
(s)	Geluid	Uit Uit
	Meldingen en acties	Instellingen voor nachtlamp
2	Concentratiehulp	Schaal en lav-out
¢	Energiebeheer en slaapstand	De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen 100% (aanbevolen)
	Batterij	Geavanceerde schaalinstellingen
-	Opslag	Resolutie
-23	Tabletmodus	1366 × 768 (aanbevolen) V
1000		Schermstand
R	Multitasking	Liggend V

Afb. 3